Microsoft Outlook2019、Outlook2021の設定手順

【初期設定】

1. Outlook を起動します。初めて Outlook を起動する場合、次の画面が表示します。

以降、「アカウント名:abc123、電子メールアドレス:abc123@ict.ne.jp」を例に設定方法を説明しています。 実際には、お客様のユーザーインフォメーション記載の「アカウント名」、「電子メールアドレス」にお読み替え の上、設定をしてください。



2. 詳細設定画面が表示します。



3. パスワード入力画面が表示します。



4. サーバ「pop.ict.ne.jp」のユーザー名とパスワード確認画面が表示されます。



5. 問題が発生しましたの画面が表示します。

	×
outlook	
問題が発生しました	
送信 (SMTP) サーバーに接続できませんでした。 Outlook でサポートされている認 証方法が、サーバーでサポートされていません。 詳細については、メール管理者にお 問い合わせください。	
→ abc123@ict.ne.jp ではない場合] ⑦ 「アカウント設定の変更」をクリックしてく
→ アカウント設定の変更	ださい。
→ トラブルシューティング	
百升在	
中部1	
(DOD マナウントの部会両西ボキニトナナ	
6. $POP / \pi / \gamma > r の 設 正 画 国 か 衣 小 し ま g_{0}$	
6. POP プガリントの設た画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、	「次へ」をクリックしてください。
6. POP / ガリシトの設た画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 	「次へ」をクリックしてください。 × ⑨ 受信メール
 POP アガウントの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp (別の) 	「次へ」をクリックしてください。 × 9 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995
 POP アカウントの設定回回か表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp (別の) 受信メール 	「次へ」をクリックしてください。 × ⑨ 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ✓ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要)
 6. POP ブガウジトの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ポート 995 	「次へ」をクリックしてください。 × ⑨ 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ☑ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要)
 6. POP アカウントの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ポート 995 ✓ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 	「次へ」をクリックしてください。 × ⑨ 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ☑ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要)
 6. POP アカウントの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ポート 995 ✓ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 送信メール 	「次へ」をクリックしてください。 × ⑨ 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ☑ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) ⑧ 送信メール
 6. POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp (別の) 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ごのサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 送信メール サーバー smtp.ict.ne.jp 	「次へ」をクリックしてください。 × (9) 受信メール サーバ: pop.ict.ne.jp ポート:995 ☑ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) ⑧ 送信メール サーバ: smtp.ict.ne.jp ポート:587 暗号化方法 STARTTIS
 6. POP アカウントの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp (別の) 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ポート 995 ジ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 送信メール サーバー smtp.ict.ne.jp ポート 54 暗号化方法 STARTTLS ▼ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 	「次へ」をクリックしてください。 × 9 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ☑ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) 8 送信メール サーバ:smtp.ict.ne.jp ポート:587 暗号化方法 STARTTLS
 6. POP アカウントの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp (別の) 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ポート 995 ✓ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 送信メール サーバー smtp.ict.ne.jp ポート 58 暗号化方法 STARTTLS ▼ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 メッセージ配信 	「次へ」をクリックしてください。 × 9 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ☑ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) 8 送信メール サーバ:smtp.ict.ne.jp ポート:587 暗号化方法 STARTTLS
 6. POP プガウシトの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp ⑦/// ⑦//// ⑦/// ⑦//// ⑦/// ⑦/// ⑦/// ⑦//// ⑦//// ⑦///// ⑦//// ⑦////<	「次へ」をクリックしてください。 × ● 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ○ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) ⑧ 送信メール サーバ:smtp.ict.ne.jp ポート:587 暗号化方法 STARTTLS
 6. POP アカウントの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp の)の 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ポート 995 ジ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 送信メール サーバー smtp.ict.ne.jp ポート 58 暗号化方法 STARTTLS ロキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 メッセージ配信 既存のデータ ファイルを使用 	「次へ」をクリックしてください。 × ● 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 □ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) ⑧ 送信メール サーバ:smtp.ict.ne.jp ポート:587 暗号化方法 STARTTLS
 6. POP アカウントの設定 画面が表示 します。 次のとおりサーバ名やポート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp パート 995 ジ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 送信メール サーバー smtp.ict.ne.jp ボート 58 暗号化方法 STARTTLS 暗号化方法 STARTTLS ロキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 メッセージ配信 既存のデータファイルを使用 	 「次へ」をクリックしてください。 (9) 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ○ このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) ⑧ 送信メール サーバ:smtp.ict.ne.jp ポート:587 暗号化方法 STARTTLS (9) 「次へ」をクリックしてください)
 6. POP アカウントの設定画面が表示します。 次のとおりサーバ名やボート番号などをご変更のうえ、 POP アカウントの設定 abc123@ict.ne.jp ⑦月の1 受信メール サーバー pop.ict.ne.jp ポート 995 ⑦ このサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 ② さのサーバーでは暗号化された接続 (SSL/TLS) が必要 ② さのサーバーでは暗号化された接続 (SPA) でのログオンが必要 送信メール サーバー smtp.ict.ne.jp ポート 58 暗号化方法 STARTTLS ▼ □ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要 メッセージ配信 □ 既存のデータ ファイルを使用 前に戻る 	「次へ」をクリックしてください。 × ● 受信メール サーバ:pop.ict.ne.jp ポート:995 ● このサーバでは暗号化された接続 (SSL/TLS が必要) ⑧ 送信メール サーバ:smtp.ict.ne.jp ポート:587 暗号化方法 STARTTLS ④ 「次へ」をクリックしてください。

7. POP アカウントの設定画面が表示されますので、ユーザーインフォメーション記載のアカウント名のパス ワードを入力して、「接続」をクリックしてください。



8. サーバの認証画面が連続して表示されます。

先に、サーバ pop.ict.ne.jp のユーザー名とパスワードの確認画面を表示しますので、ユーザー名をアカウント名のみとして、OK ボタンをクリックしてください。

1	ンター	-ネット電子メール -	abc123@ict.ne.jp	×		インタ	-ネット電子メール -	abc123@ict.ne.jp	×
◇◇◇ 次のサーバーのアカウント名とパスワードを入力してください。			? >	次のサーバーのア	カウント名とパスワードを入力してください。				
3		サーバー	pop.ict.ne.jp			2	サーバー	pop.ict.ne.jp	
		ユーザー名(<u>U</u>):	abc123@ict.ne.jp		_	/	ユーザー名(<u>U</u>):	abc123	
	(12) ユーザーネ	」 名の「@ict.ne.in」を削除のうえ	2.0	К	\mathcal{V}	パスワード(<u>P</u>):	*****	
		ボタンを	クリックしてください。				✓パスワードをパ	スワード一覧に保存する(<u>S)</u>	
		お客様の電	電子メールアドレスが「@ict.	ip」 ۵	の			OK \$777	216
		場合は、コ	ユーザーインフォメーション	記載の	の				
		アカウン	ト名を入力してください。						

続いて、サーバ smtp.ict.ne.jp の認証画面が表示されますので、ユーザー名のアカウント名に「@ict.ne.jp」を 追記して、OK ボタンをクリックしてください。



9. Outook Mobile をスマートフォンにも設定するのチェックを外して、完了ボタンをクリックしてください。

アカウントが正常に追加されました				
POP abc123@ict.ne.jp				
別のメール アドレスを追加				
別のメール アドレスを追加	▼ 次へ			
別のメール アドレスを追加	 ▼ 次へ 	(14) Outlook	Mobile をスマー	- トフ:
別のメール アドレスを追加	▼ 次へ 設定	⑭ Outlook にも設定	Mobile をスマー マーズ	-トフ; を外し
別のメール アドレスを追加	 ▼ 次へ 設定 	⑭ Outlook にも設定 ださい	Mobile をスマー ざする」のチェックを	-トフ; を外し ⁻
別のメール アドレスを追加	▼ 次へ 設定	④ Outlook にも設定 ださい。	Mobile をスマー Eする」のチェックを	-トフ; を外し、

- 10. 続いて送信サーバ (SMTP サーバ)の認証に関する設定を正しく反映します。
 - 「ファイル」をクリックしてください。

	8								
(ファイル	ホ− Ь	送受信	フォル	バー	表示	ヘルプ	Ç) 実行し
	新しい メール	新しい 新しい アイテム ~	ISS 無視 ISS クリーン ん 迷惑メー	Pップ ~ -ル ~		アー カイブ	反信	全員に 返信	

② 「情報」→「アカウント設定」→「プロファイルの管理」を順にクリックしてください。

Outlook Today - Outlook

\bigotimes	
情報	アカウント情報
開く/エクスポート	■ abc123@ict.ne.jp POP/SMTP
	+ 7h0>h08m
£18)	アルプンドの活泼走 207か2との設定を整要、または追加の接続を設定します。 7022- ドから、Red、Android、Windows 10 Hobile 用の Outlook アンルを取用します。
Office アカウント	アカウト設定(点) アカウト設定(点) アウント設定(点) アウント対加定人は判断するが、既存の
フィードバック	参校設定を変更します。
	- ドを更新します、CASD J7 50 KG - ドを更新します、CASD J7 50 KG - アクラントをと同時の送金(10) - ビークを整理し、アイテムが追加、変更、また
	 (→ ワール-8 加一・8 認証で度になる、□2 ドインの表示
	「カファイルを追加または利用するか、既存 のプロアイル後進を発展します。

③ メール設定画面が開きますので、「電子メールアカウント(E)」ボタンをクリックしてください。

メール設定 - Outlook	×
電子メール アカウント	电子メール アカウント(E)
データファイル	データ ファイル(<u>E</u>)
电子メール アカウントとデータ ファイルの複数のプロファイルを 設定します。通常は、1 つのプロファイルだけが必要です。	プロファイルの表示(<u>S</u>)
	閉じる(<u>C</u>)

 ④ 次に電子メールアカウントの画面が開きますので、「メール」タブからお客様の電子メールアドレスを選 択のうえ、「変更」ボタンをクリックしてください。

アカウント設定	×
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
중 新規(N) 炎 修復(R) 중 変更(A) Ø 既定に設定(D) ★ 削除(M)	
2前 種類	
選択したアカウントでは、新しいメッセージを次の場所に配信します:	
フォルダーの変更(E) abc123@ict.ne.in¥受信トレイ	
データ ファイル: C:¥Users¥tetsuya.yamamoto¥¥Outlook ファイル¥abc123@ict.ne.jp).pst
	閉じる(<u>C</u>)

⑤ アカウントの変更画面が開きますので、「詳細設定」ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更		X
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>Y</u>):	abc123@ict.ne.jp	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め
電子メール アドレス(<u>E</u>):	abc123@ict.ne.jp	049.
サーバー情報		アカウント設定のテスト(T)
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3 ~	
受信メール サーバー(<u>I</u>):	pop.ict.ne.jp	○[次へ]をクリックした5アカワント設定を目動的にテスト9る (S)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	smtp.ict.ne.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	abc123	
パスワード(<u>P</u>):	*****	
⊡パス5	ワードを保存する(<u>R</u>)	
□メール サーバーがセキュリティで保護 ている場合には、チェック ポックスを	黄されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(<u>Q</u>)	¥桐設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

⑥ インターネット電子メール設定が開きますので、「送信サーバ」タブをクリックして以下のとおり設定をしてください。なお、アカウント名とパスワードはお客様のものにお読み替えのうえ入力してください。



⑦ アカウントの変更画面に戻りましたら「次へ」をクリックしてください。

アカウントの変更 POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	×
ユーザー情報 名前(⊻): 電子メールアドレス(E): サーバー情報 アカウントの種類(Δ): 受信メールサーバー(I): 送信メールサーバーへのログオン情報 アカウント名(以): パスワード(P): □ メールサーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	abc123@ict.ne.jp abc123@ict.ne.jp pop.ict.ne.jp smtp.ict.ne.jp abc123 ****** ドを保存する(B) 緩されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	アカウント設定のテスト アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します。 アカウント設定のテスト(I) ○[次へ]をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S) 詳細設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(M) > キャンセル へルブ

⑧ 送受信テストが正常に完了することを確認のうえ、「閉じる」ボタンをクリックしてください。



⑨ 「完了」ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更		×
すべて完了しました		
アカウントのセットアップに必要な情報がすべて入力されました。		
	< 戻る(B) 先了	ヘルプ
L		

⑩ 「閉じる」ボタンでクリックしてください。

電子メール アカウント アカウントを追加また	は削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
ール データファイル	RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
🚰 新規(<u>N</u>) 隆	復(<u>R</u>) 🚰 変更(<u>A</u>) 🥥 既定に設定(型) 🗙 削除(<u>M</u>) 🔹 ♣	
名前	種類	
abc123@ict.ne.jp	POP/SMTP (送信で使用する既定のアカウント)	
訳したアカウントでは、新 フォルターの恋事(F)		
目択したアカウントでは、新 フォルダーの変更(E)	il/LVXッセージを次の場所に配信します: abc123のict.ne.j p将受合レイ データ Tar/Li - CM learWhatsuan yamamotoki - YOutlook Tar/Li Xabc123のict pa in pet	
訳したアカウントでは、新 フォルダーの変更(E)	iiしいメッセージを次の場所に配信します: abc123のict.ne.jp¥受信トレイ デーク ファイル: C.¥Users¥tetsuya.yamamoto¥¥Outlook ファイル¥abc123@ict.ne.jp.pst	

① 「閉じる」ボタンでクリックしてください。



11. ⊖ (戻る) ボタンで戻ってください。

\odot	
19146	アカウント情報
聞く/エクスポート	ebc123@ict.ne.jp POP/SMTP
活用ファイルの展	+ 7かつとの追加 アカウントの設定
,	

12. メールの設定が完了しました。

【電子メールアドレスの設定確認などが必要なとき】

(アカウント情報の確認方法とサーバにメッセージのコピーを残す設定方法)

1. ファイルをクリックしてください。

89 =					
ファイル ホーム	送受信 フォルダー	表示 へル	プロタン 実行したい作業を	入力してください	
新しい 新しい メール アイテム・	 □ 無視 □ □ □ □ □<	アー アー カイブ	2 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日	 □ 移動:? → 上司に転送 □ チーム宛て電子メ・・・ ✓ 完了 ① 返信して削除 ジ 新規作成 	▲ ▼ ▼ 参動
新規作成	削除		返信	クイック操作	5 彩
ここにお気に入りの 、abc123@id	、 フォルダーをドラッグします — ct.ne.ip	予定表			
受信トレイ 下書き 送信済みアイテム 削除済みアイテム RSS フィード 送信トレイ 送信トレイ 迷惑メール 検索フォルダー	19				

2. 「情報」→「アカウント設定」→「アカウント設定」を順にクリックしてください。



3. アカウント設定が表示されます。



(アカウント情報のサーバ設定の確認方法)

1. 「ファイル」をクリックしてください。

09 F			
ファイル ホーム	送受信 フォルダー	表示	ヘルプ 🛛 実行し
新しい 新しい メール アイテム ~	◎ 無視 ◎ かリーンアップ ~ ◎ 迷惑メール ~	アー カイブ	

2.「情報」→「アカウント設定」→「プロファイルの管理」を順にクリックしてください。

\bigotimes		Outlook Today - Outlook
備報	アカウント情報	
開く/エクスポート	abc123@ict.ne.jp	
名前を付けて保存		
添付ファイルの保存		
印刷	アカワントの設定 このアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。	
	アカウント 設定 > iPhone、iPad、Android、Windows 10 Mobile 用の Outlook アウル取得します。	
Office アカウント	マカウント設定(A) マカウントを追加または利除するか、既存の	
フィードバック	教授設定と変更しよ9。 至初期申して、メールホックスのサイスを管理します。 (スワードを更新(II)	
オプション	Cuttookに保存されているアカウントのパス ードを更新します。	
終了	◇ カウント&と同様の設定(M) (※) ガウント名とたの基本的なアカウントの設 などンバルチーク可能の設定を更新にます。 取ります。	
	(□ プロ> /1/0g変更(2) → Nessoft Outlook 変更認知して、別の プロック1/0空観のします。	
	(○) プロ24(400時間(0) → プロ27(4280度54時間(54), 長件 のプロ27(4)設定を変更します。	

3. メール設定画面が開きますので、「電子メールアカウント(E)」ボタンをクリックしてください。



4. 次に電子メールアカウントの画面が開きますので、「メール」タブからお客様の電子メールアドレスを選 択のうえ、「変更」ボタンをクリックしてください。

アカウント設定	×
電子メール アカウント アカウントを追加または削除できます。また、アカウントを選択してその設定を変更できます。	
メール データファイル RSS フィード SharePoint リスト インターネット予定表 公開予定表 アドレス帳	
☆新規(N) 没修復(R) 愛要(A) ② 既定に設定(D) × 削除(M) ◆ ◆	
2前	
■abc123@ict ne in POP/SMTP (送信で使用する研究のアカウント)	
	_
溜切したマカウントでは、 約11110000-ごための小児が「配信」ます。	
温度(U)にアガジントでは、新しいいからビーンを(人の)物が川に自じ高しよう。	
フォルダーの変更(E) abc123@ict.ne.jp¥受信トレイ	
データファイル: C:¥Users¥tetsuya.yamamoto¥¥Outlook ファイル¥abc123@ict.ne.jp.pst	
B	閉じる(<u>C</u>)

5. アカウントの変更画面が開きますので、お客様の電子メールアドレスやサーバー情報が正しく入力され ていることを確認してください。なお、「名前(Y)」は任意に入力可能です。

つづいて、「詳細設定」ボタンをクリックしてください。

アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	∜−の設定を入力してください。	×.
エーザー情報 名前(Y):	abo103@ict po in	アカウント設定のテスト アカウントをテストリノて、入力内容が正しいかどうかを確認することをお新め
「コ ^{my} (エ)・ 電子メール アドレス(F)・	abc123@ict.ne.jp	します。
モリイ・ルノーレス(E). サーバー情報 アカウントの種類(A): 受信メールサーバー(I): 送信メールサーバー (SMTP)(Q): メールサーバー (SMTP)(Q):	POP3 pop.ict.ne.jp smtp.ict.ne.jp	アカウント設定のテスト(I) ☑ [次へ] をクリックしたらアカウント設定を自動的にテストする (S)
アカウント名(U):	abc123	
パスワード(<u>P</u>):	*****	
☑ パス?	フードを保存する(<u>R</u>)	
□ メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	護されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(<u>Q</u>)	詳細設定(<u>M</u>)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

6. インターネット電子メール設定が開きますので、「送信サーバ」タブをクリックして以下のとおり設定を してください。なお、アカウント名とパスワードはお客様のものにお読み替えのうえ入力してください。



7.「詳細設定」タブをクリックして以下のとおりサーバーのポート番号を設定のうえ「OK」ボタンをクリ ックしてください。

なお、「サーバーにメッセージのコピーを置く(L)」設定はお客様任意にご調整ください。



8. アカウントの変更画面に戻りましたら「次へ」をクリックしてください。

アカウントの変更		×
POP と IMAP のアカウント設定 お使いのアカウントのメール サー/	(-の設定を入力してください。	
ユーザー情報		アカウント設定のテスト
名前(<u>Y</u>):	abc123@ict.ne.jp	アカウントをテストして、入力内容が正しいかどうかを確認することをお勧め します
電子メール アドレス(E):	abc123@ict.ne.jp	Ud-9 •
サーバー <mark>情</mark> 報		アカウント設定のテスト(工)
アカウントの種類(<u>A</u>):	POP3	「「「なぁ」たりに対したとうため、ためまた自動的にニュトする
受信メール サーバー(<u>I</u>):	pop.ict.ne.jp	○[バハ] でリッツリにちアガリノト設定で自動すりにナストする (S)
送信メール サーバー (SMTP)(<u>O</u>):	smtp.ict.ne.jp	
メール サーバーへのログオン情報		
アカウント名(U):	abc123	
パスワード <u>(P</u>):	*****	
⊡パス5	ワードを保存する(<u>R</u>)	
」メール サーバーがセキュリティで保 ている場合には、チェック ポックスを	縷されたパスワード認証 (SPA) に対応し オンにしてください(Q)	詳細設定(⊻)
		< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル ヘルプ

9. 送受信テストが正常に完了することを確認のうえ、「閉じる」ボタンをクリックしてください。



アカウント情報 Projskrp + 7702-Veam

○ アカウントの設定